



1. Нажмите кнопку «Пуск» в левом нижнем углу экрана.



2. В появившемся окне в строке ввода внизу наберите команду: cmd.



3. После ввода этой команды в окне сверху в списке «Программы» должна появиться программа «cmd.exe».



4. Нажмите на данной программе левой кнопкой мыши или нажмите клавишу «Enter» на клавиатуре. После этого на экране монитора появится черное окно.



5. В данном окне необходимо набрать команду: ipconfig/all.



6. После этого нажмите на клавиатуре клавишу «Enter». В окне должна появиться информация обо всех сетевых адаптерах Вашей рабочей станции (только о тех, которые включены).

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен . . . . . : Нет
Автонастройка включена . . . . . : Да

Туннельный адаптер isatap.<C89256E0-71F5-4C95-9A2D-32345874F2FA>:
Состояние среды . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #2
Физический адрес . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен . . . . . : Нет
Автонастройка включена . . . . . : Да

Туннельный адаптер isatap.<E5A4DDA7-6C5B-4B65-841E-5682ED721F04>:
Состояние среды . . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP #3
Физический адрес . . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен . . . . . : Нет
Автонастройка включена . . . . . : Да

C:\Users\konung>
```


7. Выбираете нужный Вам Ethernet адаптер.

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Основной шлюз . . . . . : 10.0.255.254
DNS-серверы . . . . . : 194.44.183.17
NetBios через TCP/IP . . . . . : Включен
Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание . . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet
1
Физический адрес . . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP включен . . . . . : Нет
Автонастройка включена . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::550b:cb6c:eb71:2322%18(Основной)
IPv4-адрес . . . . . : 192.168.139.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 385896534
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-16-A8-26-4B-44-87-FC-56-DB-90

DNS-серверы . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                          fec0:0:0:ffff::2%1
                          fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP . . . . . : Включен

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
```

8. Ищите в информации об этом адаптере строку «Физический адрес», в которой записан физический (MAC) адрес сетевого адаптера Вашей рабочей станции.



```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Основной шлюз. . . . . : 10.0.255.254
DNS-серверы. . . . . : 194.44.183.17
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен


Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet
1
Физический адрес. . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::550b:c6c:eb71:2322%18(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.139.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 385896534
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-16-A8-26-4B-44-87-FC-56-DB-90

DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
```

9. В строке «IPv4-адрес» указан логический (IP) адрес сетевого адаптера Вашей рабочей станции.



```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Основной шлюз. . . . . : 10.0.255.254
DNS-серверы. . . . . : 194.44.183.17
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet1:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet
1
Физический адрес. . . . . : 00-50-56-C0-00-01
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::550b:c6c:eb71:2322%18(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.139.1(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 385896534
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-16-A8-26-4B-44-87-FC-56-DB-90

DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Ethernet adapter VMware Network Adapter VMnet8:
```