1. В окне браузера необходимо нажать на значок ключа в правом верхнем углу окна.



🧑 chroi	me	Сайты	Приложени	5	Недавно закрыть	не сайты 🗢	Интернет-на	arasen Chrome 🧃
🤧 пуск	🕘 DonNTU - Moz	💾 Total Comman	🛃 doc - Microsof	😡 Google Talk	🖗 evgeniyabv@	🜔 Новая вкла	A EN	PS 2 15:27

2. Во всплывшем меню выберете пункт «Настройки».

0	2 91						
Добавляйте	на эту панель закладки, к которь	и хотите инеть быстрь	й доступ. <u>Импортирова</u>	ть закладки	Новая вкладка Новое окно Новое окно в режии Закладки	е инкогнито	
					Изменить	Вырезать	Копировать
					Масштаб		- 100%
					Сохранить страницу	как	
					Найти		
					Печать		
					Инструненты		
		and the second second		a	История		
					Загрузки		
					Войти в Chrome		
	Chrome Web Store	YouTube	Gmail	Поиск Googe	Настройки		
<					O bpaysepe Google G	hromo	
					Справка		
					Выход		

Chror	me	Саёть	Приложени		Недавно закрыть	не сайты 🕫	Интернет-н	агазин
🐴 пуск	🕘 DonNTU - Moz	Total Comman	doc - Microsof 📖	😡 Google Talk	🔊 evgeniyabv@	💍 Hobaa ex.	пад ЕМ	9

3. В открывшемся окне «Настройки» внизу страницы нажмите на ссылку «Показать дополнительные настройки».

<ul> <li>Частройки</li> <li>← → C</li> </ul>	× C	/settings/						
Chrome История	Настройкі Войти в І	И Chrome			E	Биск.настроек		
Расширени Настройки	начальная г Страни	руппа ица быстрого доступ	a					
Справка	<ul> <li>После;</li> <li>Спедук</li> </ul>	дние открытые стран ощие страницы: доб	ницы Бавить					
	Внешний ви; Выбрать Показы Всегла	А тему Восстанов вать кнопку "Главна, показывать панель з	нть таму по умолчани я страница" какпалок	0				
	Поиск. Установить	ь присковую систему	и для <u>омнибокса</u> .					
	Панск@М Включи региста	Mail.Ru 👻 Управля ить Живой поиск, чт <u>рироваться</u> ).	ание присковыми сист обы ускорить приск д	емами анных (введенные г	в омнибокс данные могу	t		
	Пользовател В настоящи	ли ий момент вы являе	тесь единственным по	ользователем Googl	le Chrome.			
	Добавить Браузер по у	ы пользователя 3 умолчанию	/далить пользователя	Импортировать	<ul> <li>закладки и настройки</li> </ul>			
	HasiHasiun Google Chri	ть Google Chrome бр. отне не является се	аузером по умолчания йчас браузером по ум	р олчанию,				
🔒 пуск	DonNTU - Moz	юлнительные настро	Wiksa	Google Talk	evgeniyabv@	S Настройки	EN	9

4. В появившихся дополнительных настройках нажмите на кнопку «Изменить настройки проксисервера...».

Chrome	Настройки	
История	Автоматически отправлять в Google статистику использования и отчеты о сорях	
Расширения	Пароли и формы	
Настройки	Включить автозаполнение для внесения данных в веб-формы одним кликом Настройки автозаполнения	
Справка	Предлагать сохранение паролей. Управление сохраненными паролями.	
	Веб-контент	
	Размер шрифта: Средний 🕶 Настроить шрифты	
	Масштаб страницы: 100% 🔹	
	Сеть	
	Goode споте использует настроями прокси-сервера системы для подключения к сети.	
	Изменить настройки прокси-сервера	
	Языки	
	Изменить способ обработки и отображения языков в Chrome	
	Настройки языков и проверки правописания	
	🕑 Предлагать перевод страниц, еспи я не владею языком, на котором они написаны	
	Загрузки	
	Расположение загружаемых файлов: C:\Documents and Settings\CICT Ac Изменить	
	Запрашивать место для сохранения каждого файла перед загрузкой	
	HTTPS/SSL	
	Управление сертификатами	

5. В появившемся окне на вкладке «Подключения» нажмите на кнопку «Настройка сети».

OOMNE	Безопасность	Конф	иденциальность
Содержание	Подключения	Программы	Дополнительн
	1		
	тановки подключен рнету щелкните эту	ия компьютера Укнопку.	Установить
Настройка уда	ленного доступа и в	иртуальных час	тных сетей
			Добавить
			Удалить
			Настройка
💿 Никогда н	е использовать комм	UTUDUOM IO DO DI	
О Использов	ать при отсутствии	подключения к	слючения сети
О Использов О Всегда исг Умолчание:	ать при отсутствии юльзовать принятов Отсутствует	утируеные подк подключения к е по умолчанию г	слючения сети подключение Умолчание
<ul> <li>Использов</li> <li>Всегда исг</li> <li>Умолчание:</li> <li>Настройка дар</li> </ul>	ать при отсутствии юльзовать принятое Отсутствует аметров покальной	подключения к і подключения к і в по умолчанию г	слючения сети подключение Умолчание
О Использов Всегда исг Умолчание: Настройка пар	ать при отсутствии юльзовать принятое Отсутствует аметров локальной и окальной сети не при	подключения к і подключения к і сети	слючения сети подключение Умолчание Настройка сети
О Использов Всегда исг Умолчание: Настройка пар Параметры ло для подключи настройки уд кнопку "Настр	ать при отсутствии юльзовать принятое Отсутствует аметров локальной и окальной сети не при ений удаленного до аленного доступа щ ройка", расположени	то умолчанию г подключения к е по умолчанию г сти меняются ступа. Для елкните ную выше.	слючения сети одключение Умолчание Настройка сети

 В открывшемся окне выставьте галочки так, как показано на рисунке ниже. В поле «Адрес» впишите следующий адрес прокси-сервера: 5.153.173.17. В поле «Порт» впишите следующий номер порта: 3128.

Настройка пар	аметров локал	ьной се	ги		×
Автоматиче	ская настройка		POVULUNO D	DOMOTOLI	
отключите	автоматическую	настрой	ку.	аранетры,	
Автомати	и <u>ч</u> еское определ	ение пар	аметров		
Использо	вать сценарий а	втомати	ческой нас	тройки	
Адрес					
Прокси-серв	ep				
Испо <u>л</u> ьзо применяе	вать прокси-сер ется для коммути	вер для руемых	локальных или VPN-по	(подключені одключений)	ий (не
Адр <u>е</u> с:	5.153.173.17	Пор <u>т</u> :	3128	<u>Д</u> ополните	льно
🔽 Не ис	пользо <u>в</u> ать прок	си-серве	ер для лока	альных адре	сов
			ОК	От	мена

7. После этого нажмите на кнопку «Дополнительно».

Настройка параметров локальной сети
Автоматическая настройка Чтобы использовать установленные вручную параметры, отключите автоматическую настройку.
Автоматическое определение параметров
Использовать сценарий автоматической настройки
Appec
Прокси-сервер Использовать прокси-сервер для локальных подключений (не применяется для коммутируемых или VPN-подключений).
Адр <u>е</u> с: 5.153.173.17 Пор <u>т</u> : 3128 Дополнительно
Не использовать прокси-сервер для локальных адресов
ОК Отмена

8. В открывшемся окне поставьте галочку напротив пункта «Один прокси-сервер для всех протоколов». После этого закройте последовательно все окна с помощью нажатия на кнопки «ОК».

Параметр	ы прокси-се	ервера		×
Сервер	ы			
	Тип	Адрес прокси-сервера		Порт
	<u>1</u> . HTTP:	5. 153. 173. 17	]:	3128
	2. Secure:	5.153.173.17	]:	3128
	3. FTP:	5.153.173.17	]:	3128
	4. Socks:		]:	
<	🔽 <u>О</u> дин пр	окси-сервер для всех протоколов		
Исключ	ения			
<b>1</b>	<u>Н</u> е использ начинающи	овать прокси-сервер для адресов, ихся с:		
				*
	Адреса раз	деляются точкой с запятой (;).		
		ОК		Отмена